ホスト PC 初期設定

はじめに

リモートデスクトップ接続先となるホスト PC(社内にある PC)の初期設定方法を説明します。

ホストPCにはWindowsのPro以降が必要です(Homeではリモートデスクトップ接続先になることができません)

作業手順は以下のようになります。

- 1. ライセンス番号の確認
- 2. ホスト PC 用ソフトウェアのインストール
- 3. ライセンス番号を入力してアクティベート
- 4. 接続用のパスコードを設定
- 5. リモートデスクトップ接続の許可設定

また、クライアントではホスト PC に設定された「コンピューター名」が表示されるようにな っています。

複数のホスト PC を一人の利用者が使用する場合には、ホスト PC 用ソフトウェアインストー ル前に「コンピューター名」を変更しておくことをお勧めします。

ライセンス番号の確認

マイページで確認します。マイページの使用方法については別紙「利用者マニュアル」をご覧ください。



ホスト PC 用ソフトウェアのインストール

マイページからインストーラをダウンロードし、ダウンロードしたインストーラを実行してく ださい。(管理者権限が必要になります)

実行すると以下のウィンドウが表示されます。



「次へ」で進めます。

ログラムをインストールする準備ができました	
ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。	
インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックして	ください。「キャンセル」を
リックすると、ウィザードを終了します。	
現在の設定:	
セットアップ タイプ:	
標準	
インストール先フォルダ:	
C:¥Program Files¥AreaBe¥SWANStor¥	
ユーザー情報:	
名前:Windows ユーザー	
会社:	
2012	

「インストール」をクリックするとインストールされ、完了後にアクティベートのウィンドウが表示されます。

ホスト PC のアクティベート

「マイページ」で確認したライセンス番号を入力し、「アクティベート」をクリックします。

🔜 アクティベート	-		×
ホストPCをアクティベートし ライセンス番号を入力してく	ます (だざい		
※ライセンス番号はマイベ <u>マイページを開く</u>	?ージで確認	できます	
ライセンス番号			
		アクティベー	-ト

ライセンス番号に間違いがなければ、以下のウィンドウが表示され、アクティベート完了で す。

アクティベート	×
アクティベートしました	
ОК	

リモートアクセス接続する際に必要となるパスコードを設定します。設定したパスコードをク ライアント PC で入力し、接続することになります。

アクティベートが完了すると、以下のウィンドウが表示されます。

🔜 パスコード設け	Ē		-		×
ライセンス番号	*000000000	kokok			
パスコード設定					
ホストPC接 パスコードス	続用のパス 、力 1, 2それ	コードを設定 ぞれに同じ/	Eします ペスコードを	入力してく	ださい
パスコードス	ות.				
パスコードス	ரு2 🗌				
			パスコード誘	锭	

任意のパスコードを設定してください。「パスコード設定」ボタンを押すと入力したパスコー ドが登録され、以下のウィンドウが表示されます。

パスコード設定	×
パスコードを設定しました	
ОК	

リモートデスクトップ接続の許可設定

パスコード設定が完了すると、以下のメッセージが表示されます。

	×
リモートデスクトップ接続の設定を行います	
OKを押すと設定画面を開きます 「リモートデュクトップを有効にする」をオンにしてください	
また、「PCが電源に接続されている場合は、接続のためにPCを起動状態に保つ」(設定で自動的にスリープすることが無いように設定してください	D
ОК	

「OK」をクリックしてください。Windows の設定画面が表示されます。



> Windows 10 の場合になります。Windows 8.1 ではコントロールパネルから設定してください

「リモートデスクトップを有効にする」をオンにし、その下の「設定の表示」をクリックしま す。

電源とスリープのウィンドウが表示されます。スリープしないように設定してください。

> スリープ・休止状態になっているとリモートデスクトップ接続できません



インストーラは完了画面になっているので、「完了」をクリックして終了してください。



以上でホスト PC の初期設定は完了です。別紙「クライアント PC (USB)」をご覧いただき、 クライアント PC から接続してください。